

目录

一、笔记本电脑	1
Windows XP	1
Windows 7	6
Windows 8 或 Windows 10	16
Mac OS	19
二、手机	22
Android	22
Iphone	25
Windows Phone	28


北方工业大学信息中心

2016 年 1 月 10 日



一、笔记本电脑

Windows XP


1. 首先在桌面上用鼠标右键点击网上邻居，选择“属性”，出来“网络连接”的文件夹，在“无线网络连接”图标上点击右键选择“属性”。




2. 点击“无线网络配置”，选择添加“NCUT-AUTO”。




3. 点击“NCUT-AUTO”，选择“属性”。




5. 点击“验证”选择“受保护的 EAP”，点击“属性”。





6. 取消“验证服务器证书”并点击“配置”。



7. 取消“自动使用 windows 登录名和密码”，点击确定。




8. 连接“NCUT-AUTO”，输入上网账号和密码，登录域无需填写。




9. 输入正确

Windows 7


1、打开操作系统，点击右下角“网络”图标。




2、在弹出的网络列表点击“打开网络和共享中心”。




3、在弹出的菜单点击“管理无线网络”。




4、在弹出的菜单点击“添加”。




5、点击“手动创建网络配置文件”。




6、按照下图的配置来填写选择配置，点击“下一步”




7、在弹出的“成功地添加 NCUT-AUTO”中选择点击“更改连接设置”。




8、在弹出的属性菜单点击“安全”。




9、在安全菜单点击“设置”。




10、在弹出的“受保护的 EAP 属性”中将“验证服务器证书”对勾取消




11、点击“配置”。




12、将弹出菜单中“自动使用 windows 登陆名和密码”前的对勾取消并点击“确定”，再点击一次“确定”回到“NCUT-AUTO 无线网络属性”菜单。




13、在弹出的属性菜单点击“高级设置”。




14、将“指定身份验证模式”打上对勾，点击“确定”。






15、点击右下角网络图标，在弹出的“无线网络连接中”找到“NCUT-AUTO”，并点击“连接”。



16、在弹出的菜单“网络身份验证”中输入自己的上网账号和密码，点击确定。




17、正确输入后，“NCUT-AUTO”显示已连接，表明已经连上无线网络。



Windows 8 Windows 10

1. 进入系统界面，点击屏幕右下方的“网络”。




2. 将鼠标点击屏幕右下方网络会出现如下界面，点击上面的“NCUT-AUTO”信号。



3. 点击 “连接”。



4. 输入上网账号和密码，点击确定以连接网络。



、在弹出 “继续连接？” 菜单中选择连接。




显示“已连接”，无线网络就可以正常使用了。



Mac OS

1. 打开系统偏好设置。




2. 点击“网络”。



3. 将 WI-FI 打开。



4. 点击“网络名称”，在下拉菜单选择“NCUT-AUTO”。



5、输入上网用户账号和密码，点击“加入”。

6、输入正确就可以使用无线网络了。

二、手机

Android











Iphone

“ ”







下线说明



Windows Phone

1、打开手机设置，点击“WLAN”。



2、将“WLAN 网络”开关打开。

设置

WLAN

WLAN 网络

关



让 WLAN 保持打开状态可帮助节省手机网络数据流量和电池电量。当手机在睡眠时，WLAN 网络可接收推送通知。

重新打开 WLAN

手动

WLAN 感知

管理



- 3、找到 NCUT-AUTO 网络连接。
- 4、输入上网账号和密码，然后点击完成。
- 5、选择接受证书并连接。
- 6、显示已连接到，无线网络就可以使用了。